

---

# openSUSE 12.2 Notas de Versión

Versión:

12.2.6 (2012-08-02)

Derechos Reservados © 2012 Novell, Inc.

Queda permitida la copia, distribución y /o modificación de este documento bajo los términos de la licencia de GNU Free Documentation -Documentación libre de GNU-, versión 1.2 o cualquier otra versión posterior publicada por la Free Software Foundation; sin secciones invariables, textos de portada y contraportada. Se incluye una copia de la licencia en el archivo `fdl.txt`.

Si actualiza desde una versión anterior de openSUSE, lea las notas de las versiones anteriores listadas aquí: [http://en.opensuse.org/Release\\_Notes](http://en.opensuse.org/Release_Notes)

Estas notas de versión cubren los siguientes aspectos:

- Sección 1, “Miscelánea”: Estas entradas se incluyen automáticamente desde openFATE, el sistema de manejo de Características y Requerimientos (<http://features.opensuse.org>).

N/A

- Sección 2, “Instalación”: Lea aquí si desea instalar el sistema desde cero.
- Sección 3, “General”: Información que todos deberían leer.
- Sección 4, “Actualización del sistema”: Problemas relacionados al proceso de realizar una actualización del sistema desde una versión anterior de openSUSE.
- Sección 5, “Cuestiones técnicas”: Esta sección contiene una serie de cambios técnicos y mejoras dirigidas a usuarios experimentados.

## 1. Miscelánea

N/A

## 2. Instalación

### 2.1. Para información detallada de la instalación

Para obtener información detallada de instalación, vea la “Documentación de openSUSE” referenciada debajo.

## 3. General

### 3.1. Documentación de openSUSE

- En Inicio, se encuentran las intrucciones de instalación paso a paso, así como también introducciones a los escritorios KDE y Gnome y la suite LibreOffice. También se cubren aspectos básicos de administración, tales como instalación y administración de software, y una introducción al shell bash.
- La guía de Referencia cubre los temas de administración y configuración del sistema en detalle, y explica como configurar varios de los servicios de red.

- La Guía de Seguridad realiza una introducción de los conceptos de seguridad básicos, cubriendo tanto aspectos locales como de red.
- En Analizador de Sistema y Guía de Ajustes ayuda con el problema de detección, resolución y optimización.
- Virtualización con KVM ofrece una introducción para configurar y administrar virtualización con herramientas KVM, libvirt y QEMU.

## 3.2. Inicio de Sesión en Dominios Windows con KDM

CHECKIT para 12.2!

El tema KDM de SUSE no permite inicios de sesión en Dominios Windows.

Una manera de solucionar esto sería, establecer `DISPLAYMANAGER_KDM_THEME` a un valor vacío en `/etc/sysconfig/displaymanager` para utilizar el tema KDM por defecto.

```
DISPLAYMANAGER_KDM_THEME= " "
```

## 4. Actualización del sistema

### 4.1. sysvinit Obsoleto

Algunos componentes del escritorio dependen de servicios provistos sólo por `systemd`. Mientras openSUSE 12.2 aún mantiene soporte básico para iniciar un sistema con `sysvinit` como reserva, `sysvinit` está considerado obsoleto, y probablemente defectuoso o roto ciertos aspectos. Si tiene algún problema con `sysvinit`, utilice `systemd` antes de reportar defectos.

### 4.2. mount y losetup sin soporte para cryptoloop

**cryptoloop** tiene debilidades conocidas, y por lo tanto es considerado obsoleto, reemplazándose por `command>dm-crypt`

### 4.3. Montando Particiones Cifradas usando systemd

Si las particiones cifradas no se montan automáticamente con `systemd`, puede ser causado por la marca `noauto` en el archivo `/etc/fstab`. Reemplazar esa marca por `nofail` debería solucionar el problema. Por ejemplo, cambie la siguiente línea:

```
/dev/mapper/cr_sda3 /home ext4 acl,user_xattr,noauto 0 2
```

por

```
/dev/mapper/cr_sda3 /home ext4 acl,user_xattr,nofail 0 2
```

## 5. Cuestiones técnicas

### 5.1. Inicializando gráficos con KMS (Kernel Mode Setting)

Con openSUSE 11.3 cambiamos a KMS (Configuración Modo Kernel) para gráficos Intel, ATI y NVIDIA, el cual es ahora nuestro valor por defecto. Si se encuentran problemas con el soporte del controlador KMS

(intel, radeon, nouveau), deshabilitar KMS agregando `nomodeset` a la línea de comando del arranque del kernel. Para establecer esto de forma permanente, agregarlo a la línea de comando del kernel en `/boot/grub/menu.lst`. Esta opción se asegura que se cargue el módulo del kernel apropiado (intel, radeon, nouveau) con `modeset=0` en `initrd`, por ejemplo KMS está desactivado.

In the rare cases when loading the DRM module from `initrd` is a general problem and unrelated to KMS, it is even possible to disable loading of the DRM module in `initrd` completely. For this set the `NO_KMS_IN_INITRD` sysconfig variable to `yes` via YaST, which then recreates `initrd` afterwards. Reboot your machine.

En Intel sin KMS el Xserver regresa al controlador `fbdev` (el controlador intel sólo soporta KMS), alternativamente, para GPUs Intel legacy, el controlador "intellegacy" (paquete `xorg-x11-driver-video-intel-legacy`) está disponible, el cual todavía soporta UMS (Configuración de Modo de Usuario). Para usarlo, editar `/etc/X11/xorg.conf.d/50-device.conf` y cambiar el parámetro del controlador a `intellegacy`.

En ATI para los GPUs actuales, se regresa a `radeonhd`. En NVIDIA sin KMS se utiliza el controlador `nv` (el controlador nouveau sólo soporta KMS). Nota, los nuevos GPU de ATI y NVIDIA vuelven a `fbdev` si agrega y el parámetro `nomodeset` a las opciones de inicio del kernel.

## 5.2. Iniciar con sysvinit es ahora obsoleto

Desde ahora, openSUSE utiliza **systemd**. En caso de problemas, puede intentar cambiar al método **sysvinit** (ahora obsoleto) presionando F5 durante el inicio. Para más información acerca de las limitaciones al iniciar con `sysvinit`, vea Sección 4.1, "sysvinit Obsoleto".

## 5.3. systemd: Especificando parámetros de inicio

**systemctl** sólo soporta parámetros "estandar" (vea <http://www.freedesktop.org/wiki/Software/systemd/Incompatibilities>).

Puede evitar este nuevo comportamiento invocando los guiones de inicio directamente, por ejemplo:

```
cd /etc/init.d
./apache2 <sus_parámetros>
```

## 5.4. systemd: Apagado del sistema

Para detener y apagar el sistema al usar **systemd**, ejecute **halt -p** o **shutdown -h now** en la línea de comandos, o utilice la opción de apagado de su entorno de escritorio.

Nota: Un simple **halt** no apagará el sistema adecuadamente.

## 5.5. systemd: Haciendo uso de tmpfs: /run, /var/run, /media, etc.

**systemd** monta varios directorios que están pensados para contener sólo datos volátiles, como sistemas de ficheros tmpfs: `/run`, `/var/run`, `/var/lock` y `/media` son esos directorios. Para conocer los antecedentes, vea <http://lwn.net/Articles/436012/>.

Nota: No almacene archivos que deban sobrevivir a un reinicio en `/run`, `/var/run`, etc.

## 5.6. systemd: Limpiando directorios (/tmp y /var/tmp)

systemd mantiene los directorios de acuerdo con lo especificado en los directorios `tmpfiles.d` y en `/lib/systemd/system/systemd-tmpfiles-clean.timer`. Para más información, vea la página del manual para `tmpfiles.d`.

Por defecto, systemd limpia los directorios `tmp` diariamente, según la configuración en `/usr/lib/tmpfiles.d/tmp.conf`:

```
d /tmp 1777 root root 10d
d /var/tmp 1777 root root 30d
```

Nota: systemd no respeta las variables `sysconfig` en `/etc/sysconfig/cron` tales como `TMP_DIRS_TO_CLEAR`.

## 5.7. Información de zona horaria en /etc/adjtime

La tercera línea de `/etc/adjtime` ahora incluye información sobre el reloj del BIOS, si este utiliza UTC o la zona horaria local (anteriormente disponible en `HWCLOCK` en `/etc/sysconfig/clock`).

Si `/etc/adjtime` contiene información de desvío incorrecta (por ejemplo, luego de establecer la fecha y hora con **ntpdate** o estando **ntpd** en ejecución), establezca la variable `USE_ADJUST` a "no" en `/etc/sysconfig/clock`.